

Schnittstelle zur Alarmdaten- und Statusübernahme

- [Bestellprozess](#)
 - [Schnittstelle zur Alarmdatenübernahme](#)
 - [Schnittstelle zur Statusübernahme](#)
 - [Erweiterte Schnittstelle zur Alarmdatenübernahme](#)
- [Funktionen](#)
- [Daten zu Fireboard schicken](#)
 - [Einrichtung im Fireboard](#)
 - [Einrichtung in DIVERA 24/7](#)
- [Verwandte Artikel](#)

Bestellprozess

In Fireboard unter "Einsatzbibliothek Erweitern" das Bestellformular für "DIVERA 24/7 Integration" herunterladen, ausfüllen und per Email an info@fireboard.net oder per Fax an +49 (0) 61062679942

Schnittstelle zur Alarmdatenübernahme	Schnittstelle zur Statusübernahme
 Fireboard-Antrag-...schnittstelle.pdf	Fireboard

Funktionen

- **Schnittstelle zur Alarmdatenübernahme**
 - Offene XML Schnittstelle für Alarmmeldungen in Ihrem Benutzerkonto des Fireboard Portals
 - Alarmdatenübergabe an 2 Fireboard Arbeitsplätze und Speicherung von Alarmmeldungen für 3 Monate
 - Übernahme relevanter Alarmierungsdetails für die Einsatzdokumentation in die Basisdaten eines Einsatzes oder Auftrags
 - Darstellung der Alarmmeldungen auf der Straßenkarte bei gelieferten geographischen Koordinaten zur Einsatzstelle
 - Kennzeichnung bereits übernommener Meldungen im Alarমেingang der Einsatzbibliothek mit Straßenkarte
- **Schnittstelle zur Statusübernahme**
 - Umfassende XML Schnittstelle für Alarmmeldungen in Ihrem Benutzerkonto des Fireboard Portals
 - Alarmdatenübergabe an 5 Fireboard Arbeitsplätze und Speicherung von Alarmmeldungen für 24 Monate
 - Übernahme der gesamten Alarmmeldung inkl. alarmierter Einsatzmittel
 - Automatische Georeferenzierung der Einsatzstelle zur Darstellung auf der Straßenkarte
 - Separate Unterordner im Alarমেingang der Einsatzbibliothek mit Straßenkarte für übernommene Alarmmeldungen
 - Auszeichnung von Testnachrichten
- **Erweiterte Schnittstelle zur Alarmdatenübernahme**
 - Umfassende XML Schnittstelle für Alarmmeldungen in Ihrem Benutzerkonto des Fireboard Portals
 - Alarmdatenübergabe an 5 Fireboard Arbeitsplätze und Speicherung von Alarmmeldungen für 24 Monate
 - Übernahme der gesamten Alarmmeldung inkl. alarmierter Einsatzmittel
 - Automatische Georeferenzierung der Einsatzstelle zur Darstellung auf der Straßenkarte

- Separate Unterordner im Alarmeingang der Einsatzbibliothek mit Straßenkarte für übernommene Alarmmeldungen
- Auszeichnung von Testnachrichten

Daten zu Fireboard schicken


Einrichtung im Fireboard

Damit Fireboard die Daten von DIVERA 24/7 empfangen kann, muss die Schnittstelle für den Alarmeingang in Fireboard gebucht werden. Möchtest du auch Fahrzeug-Statusmeldungen von DIVERA 24/7 an Fireboard übertragen, so ist ebenfalls die Schnittstelle zur Statusübernahme notwendig. Diese können in Fireboard kostenlos hinzugebucht werden.


Für jede dieser Schnittstellen werden entsprechende Authentifizierungs Keys (AuthKey) bereitgestellt, welche für die Alarmübernahme notwendig sind. Diese findest du über das Fireboard Portal im Bereich *Schnittstellen* nach erfolgreichem Login unter <https://login.fireboard.net/>.

Im Bereich Konfiguration findest du entsprechende Links zu den jeweiligen Schnittstellen und dem hinterlegten AuthKey

Schnittstelle für Alarmeingang

AuthKey: 

Schnittstelle zur Statusübernahme


AuthKey: 

Einrichtung in DIVERA 24/7

Gehe zum Einrichten der Fireboard Schnittstelle über "*Verwaltung - Schnittstellen - Datenübergabe*" in die Einstellungen für den Datenaustausch. Wähle den Zahnrad Button für Fireboard aus.

Markiere die *Fireboard-API aktivieren* Checkbox und wähle aus, ob du nur die Alarmierungen übertragen möchtest, oder sofern verfügbar auch die Fahrzeugstatus Informationen.

Gebe hier jeweils den von Fireboard zur Verfügung gestellten Authkey ein, welche die Übertragung zum Fireboard-Portal freischaltet.



Verwandte Artikel

- [Anlegen von Fahrzeugen und Fahrzeug-Benutzern](#)
- [iOS - Changelog](#)
- [Mitglieder aus Datei importieren](#)
- [Android - Changelog](#)

- [Huawei ohne Google PlayStore](#)