

# Alarmgeber Konfiguration

## Wie muss der Alarmgeber eingestellt werden?

Beachten Sie dazu auch die innerhalb des Alarmgebers in den Fragezeichen hinterlegten Hilfetexte.

## Digitaler Alarmgeber

### Installation und Inbetriebnahme

Die Software benötigt in ihrem Installationsordner Schreibrechte. Insbesondere bei neueren Windows Versionen ist dies innerhalb der Programme Ordner nicht mehr der Fall. Zum ändern der Schreibrechte einfach mit rechter Maustaste auf den DIVERA247 Alarmgeber Ordner, Eigenschaften/Sicherheit /Bearbeiten und hier dem Benutzer Vollzugriff gewähren. Nach dem ersten Programmstart ist zunächst der Key zur Server-Autorisierung (siehe Verwaltung > Setup > Alarm) einzugeben.

Anschließend kann in den Haupteinstellungen zwischen den Betriebsarten E-Mail- und Serielle Auswertung gewählt werden.

Das Programm ist in der Lage (analog zur Online-Eingabemaske), folgende Informationen zu ermitteln und zu übertragen:

- Einsatzstichwort
- Einsatznachricht
- Einsatzadresse
- Alarmschleife(n)
- Alarmierte Fahrzeug(e)

### Auswertungssystem

Bei der Auswertung wird nach verschiedenen Modellen vorgegangen. Diese wurden Anhand Ihrer Rückmeldungen erstellt, sollten sich für euer System kein passendes Modell finden, so wende dich bitte an uns, und wir werden versuchen eines nachzureichen.

## E-Mail

### Alarmgeber Emailauswertung

### Schnittstelle

### Alarmgeber Adressensuchsystem DME

### Übertragung per Kommandozeile

### BosMon und Alarmgeber

Nach dem das Programm durch normales starten konfiguriert und einsatzbereit ist, kann ein Alarm auch über Kommandozeilenargumente ausgelöst werden. Die Eingaben werden wie Serielle Schnittstellen und E-Mail Alarme vorbereitet (Einsatzstichwort, Adressenfilter, etc.)

Folgende Argumentreihenfolge MUSS eingehalten werden:

"DIVERA24-7 Alarmgeber.exe" "Einsatzstichwort" "Einsatznachricht" "Einsatzort" "Gruppe(n) RIC" "Fahrzeug(e) RIC"

Entsprechend der Freischaltung und den zur Verfügung stehenden Informationen ist natürlich auch

"DIVERA24-7 Alarmgeber.exe" "Einsatzstichwort" "Einsatznachricht"

und

"DIVERA24-7 Alarmgeber.exe" "Einsatzstichwort"

möglich.

Wenn Sie noch nicht für die Stufe 2 freigeschaltet wurden, müssen sie trotzdem mindestens einen Wert mitsenden, da ansonsten das Programm von einem regulären Start ausgeht.

ALTERNATIV kann der Kommandozeilenmodus auch auf "DME" umgestellt werden.

Dann werden alle an "DIVERA24-7 Alarmgeber.exe" übergebenen Argumente an die DME Auswertung übergeben.

### Autostart:

Einfach eine Verknüpfung der DIVERA24-7 Alarmgeber.exe im Windows Autostart Ordner ablegen.

z.B. C:\users\All Users\Start Menu\Programs\Startup



Beachten Sie, dass auch beim Alarmgeber die Einschränkungen der FREE-Version gelten.

## Verwandte Artikel

- [BosMon Alarm Einrichtung](#)
- [SMS-Inbound App \(nur Android\)](#)
- [Alarmgeber Download & Installation](#)
- [Alarmgeber: E-Mail Service bricht sofort nach dem Starten ab.](#)
- [BosMon und Alarmgeber](#)