

Qualifikationen dynamisch verwalten

Ein wesentliches Kriterium für ein optimales Ressourcenmanagement ist die Übersicht der vorhandenen Qualifikationen der jeweiligen Person.

In DIVERA 24/7 gibt es zwei 'Richtungen' aus denen die jeweilige Qualifikation erteilt werden kann. Zum einen, das ist die Regel, von der vorgesetzten Stelle, und zum anderen von der betroffenen Einsatzkraft selber, die eine Qualifikation 'bekannt' gibt.

Einige Qualifikationen wie Fahrerlaubnisklasse, Atemschutz oder rettungsdienstliche Qualifikationen bedürfen einer regelmässigen Erneuerung. Auch dies lässt sich in DIVERA 24/7 über ein Ablaufdatum realisieren.

Manchmal kommt es vor, dass bestimmte, grundsätzlich erteilte Qualifikationen, zeitweise entzogen werden. Die Einsatzkraft ist zum Beispiel auf Grund einer Erkrankung nicht atemschutztauglich oder muss für 4 Wochen den Führerschein abgeben. In einem solchen Fall kann sich die Einsatzkraft diese Qualifikation selber entziehen und damit ihrer Meldeverpflichtung nachkommen.

Einsatzmöglichkeiten

Die Funktionen der dynamischen Qualifikationsverwaltung eignet sich für folgende Einsatzzwecke:

- Integration von ungebundenen Spontanhelfern bei Großschadenslagen
- Überwachung von zeitlich beschränkten Qualifikationen wie
 - Atemschutzgeräteträger
 - Fahrerlaubnisklasse
- Möglichkeit sich Qualifikationen temporär selber zu 'entziehen'
 - Vorübergehender Einzug der Fahrerlaubnis
 - Zeitliche Atemschutzuntauglichkeit

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Einstellungen für den Administrator

1) In der Grundkonfiguration sind alle Qualifikationen nur durch den Administrator änderbar.

Grundeinstellungen zur Erfassung und Visualisierung der Einsatzbereitschaft?

MONITORESTATUSGEOFENCESQUALIFIKATIONENFUNKTIONENFAHRZEUGEWARNSCHWELLENSORTIERUNG & FORMAT

Ausgewählte QualifikationenAuswahl ändern

Name	Abkürzung	selbst erteilbar	selbst einschränkbar	zeitlich beschränkbar
JF Jugendflamme Stufe 1	JF Jfl. 1	–	–	–
JF Jugendflamme Stufe 2	JF Jfl. 2	–	–	–
Jugendfeuerwehr Leistungsspanne	JF Lspg	–	–	–
Atemschutz	AGT	–	–	–
Gruppenführer	GF	–	–	–
Kraftfahrer B	B	–	–	–
Kraftfahrer C	C	–	–	–
Maschinist Löschfahrzeuge	MA	–	–	–
Sprechfunker	SpFu	–	–	–
Truppführer Feuerwehr	TF	–	–	–
Truppmann Feuerwehr	TM	–	–	–
Zugführer	ZF	–	–	–
ABC Einsatz	ABC 1	–	–	–
ABC Erkunder	ABC 2	–	–	–

Eigene (0/20)+ Qualifikation

Name	Abkürzung	Aktion
Keine eigenen Qualifikationen vorhanden.		

Über *Auswahl ändern* können die Qualifikationen bearbeitet werden.

2) Über einen Listenfilter können Qualifikationen schnell gefunden werden, die Reihenfolge der Qualifikationen kann durch verschieben direkt geändert werden.

AbbrechenSpeichern?

Qualifikationen auswählen und sortieren

Wählen Sie nur die Qualifikationen aus, die Sie für Ihre Einheit benötigen. Die Reihenfolge kann der Auswahl über Drag & Drop geändert werden. Im **Beta-Test**: Sie können über das Icon einstellen, ob Benutzer die Qualifikation selbstständig auswählen dürfen. Und ob eine zeitliche Beschränkung (z.B. automatischer Ablauf nach einem Jahr) erlaubt ist. Diese Funktion ist künftig als kostenpflichtiges Zusatzmodul erhältlich.

Liste filtern

A-Dienst mit " " öß<as> (A)
ABC ÜßÖ?=>(/&5432 " " < " " (ABC)
ABC-Helfer (ABC-He)
Absturzsicherung (AbStSi)
Atenschutzgeräteträger leichter Atemschutz (G26.2)
Atenschutzgeräteträger schwerer Atemschutz (G26.3)
Atenschutzgerätewart (AGW)
B-Dienst (B)
Beamter vom Dienst (BvD)
Bevölkerungs- und Medienarbeit (BuMA)
Bootsführer (BoFü)
Bootsführer Binnen (Boot-Bin)
Bootsführer See (Boot-See)
Brandmeister vom Dienst (BMvD)
C-Dienst (C)
Crew Boss (CB)

Aktuelle Auswahl

Atemschutz (AGT)
Gruppenführer (GF)
Kraftfahrer B (B)
Kraftfahrer C (C)
Maschinist Löschfahrzeuge (MA)
Sprechfunker (SpFu)
Truppführer Feuerwehr (TF)
Truppmann Feuerwehr (TM)
Zugführer (ZF)
ABC Einsatz (ABC 1)
ABC Erkunder (ABC 2)

Legende

Nutzer dürfen sich die Qualifikation selbst erteilen
 Nutzer dürfen die erteilte Qualifikation selbst einschränken
 Ablaufdatum um die Qualifikation automatisch als ungültig zu markieren

3) Wenn man über die entsprechende Qualifikation mit dem Mauszeiger geht, erscheint auf der rechten Seite ein Symbol (Zahnrad) zur Bearbeitung der Einstellungen für die jeweilige Qualifikation

AbbrechenSpeichern?

Qualifikationen auswählen und sortieren

Wählen Sie nur die Qualifikationen aus, die Sie für Ihre Einheit benötigen. Die Reihenfolge kann der Auswahl über Drag & Drop geändert werden. Im **Beta-Test**: Sie können über das Icon einstellen, ob Benutzer die Qualifikation selbstständig auswählen dürfen. Und ob eine zeitliche Beschränkung (z.B. automatischer Ablauf nach einem Jahr) erlaubt ist. Diese Funktion ist künftig als kostenpflichtiges Zusatzmodul erhältlich.

Liste filtern

A-Dienst mit " " öß<as> (A)
ABC ÜßÖ?=>(/&5432 " " < " " (ABC)
ABC-Helfer (ABC-He)
Absturzsicherung (AbStSi)
Atenschutzgeräteträger leichter Atemschutz (G26.2)
Atenschutzgeräteträger schwerer Atemschutz (G26.3)
Atenschutzgerätewart (AGW)
B-Dienst (B)
Beamter vom Dienst (BvD)
Bevölkerungs- und Medienarbeit (BuMA)
Bootsführer (BoFü)
Bootsführer Binnen (Boot-Bin)
Bootsführer See (Boot-See)
Brandmeister vom Dienst (BMvD)
C-Dienst (C)
Crew Boss (CB)

Aktuelle Auswahl

Atemschutz (AGT)
Gruppenführer (GF)
Kraftfahrer B (B)
Kraftfahrer C (C)
Maschinist Löschfahrzeuge (MA)
Sprechfunker (SpFu)
Truppführer Feuerwehr (TF)
Truppmann Feuerwehr (TM)
Zugführer (ZF)
ABC Einsatz (ABC 1)
ABC Erkunder (ABC 2)

Legende

Nutzer dürfen sich die Qualifikation selbst erteilen
 Nutzer dürfen die erteilte Qualifikation selbst einschränken
 Ablaufdatum um die Qualifikation automatisch als ungültig zu markieren

4) Hier können nun zur jeweiligen Qualifikation weitere Optionen ausgewählt werden.

Atemschutz (AGT): Einstellungen für Vergabe und Gültigkeit ✕

☐ Dürfen Nutzer sich diese Qualifikation selbst erteilen?

☐ Dürfen Nutzer diese erteilte Qualifikation selbst einschränken?

☐ Darf für die Qualifikation ein Ablaufdatum definiert werden?

Selber erteilen? Der Nutzer kann sich diese Qualifikation jederzeit selber zuteilen und wieder nehmen. Zum Beispiel beim Einsatz als Spontanhelfer

Selber einschränken? Die Qualifikation wird vom Administrator vorgegeben, z.B. Atemschutztauglichkeit, kann aber vom Nutzer jederzeit selber entzogen werden.

Darf ein Ablaufdatum definiert werden? Die Qualifikation hat ein Ablaufdatum z.B. 23.04.2020 und eine **maximale Gültigkeit**.

Atemschutz (AGT): Einstellungen für Vergabe und Gültigkeit ✕

☒ Dürfen Nutzer sich diese Qualifikation selbst erteilen?

☒ Dürfen Nutzer diese erteilte Qualifikation selbst einschränken?

☒ Darf für die Qualifikation ein Ablaufdatum definiert werden?

Wie lange darf die Qualifikation maximal gültig sein?

3 Jahre ▼

Die Zeitdauer einer Qualifikation kann zwischen einem Tag und 10 Jahren gewählt werden.

5) Nach erfolgreicher Bearbeitung werden in der Qualifikationsauswahl entsprechende Icons angezeigt.

Jugendfeuerwehr Leistungsspanne	JF Lspg	–	–	–
Atemschutz	AGT	✓	✓	✓
Gruppenführer	GF	–	–	–

Ebenso werden entsprechende Informationen in der Qualifikationsübersicht angezeigt

Atemschutz (AGT)   

Gruppenführer (GF)

Kraftfahrer B (B)

Administrative Nutzereinstellungen

6) In der Qualifikationsübersicht können neben dem Status zusätzliche Informationen zugewiesen werden.

Abbrechen

Speichern

?

ALLGEMEINESBERECHTIGUNGENGRUPPENQUALIFIKATIONENRUFNUMMERNPAGEREXTRAS

Sie können unter Verwaltung > Einstellungen > Setup eigene Qualifikationen anlegen sowie deren Gültigkeit, Editierbarkeit und die Reihenfolge ändern.

☒ Atemschutz (AGT)

☒ Zur Zeit gültig

☐ Ablaufdatum setzen

☐ Atemschutzgerätewart (AGW)

☒ Gruppenführer (GF)

☒ Zur Zeit gültig

☐ Zugführer (ZF)

☐ Verbandsführer Feuerwehr (VF)

☒ Kraftfahrer C (C)

☒ Zur Zeit gültig

☐ Ablaufdatum setzen

☐ Maschinist Löschfahrzeuge (MA)

☐ Maschinist Drehleiter (DLK)

7) Entsprechend der Vorgaben aus Punkt 4 kann der Administrator nun ein Ablaufdatum definieren.

Ist das Datum länger als im Schritt 4 beschriebenen Zeitraum eingestellt, so wird das neue Ablaufdatum nicht gespeichert.

Abbrechen

Speichern

?

ALLGEMEINESBERECHTIGUNGENGRUPPENQUALIFIKATIONENRUFNUMMERNPAGEREXTRAS

Sie können unter Verwaltung > Einstellungen > Setup eigene Qualifikationen anlegen sowie deren Gültigkeit, Editierbarkeit und die Reihenfolge ändern.

☒ Atemschutz (AGT)

☒ Zur Zeit gültig

☒ Ablaufdatum setzen

Gültig bis

15.03.2020

8) In der Personalübersicht werden nun Nutzer, deren Qualifikation abgelaufen oder nicht gültig ist folgendermaßen dargestellt.

Gruppenführer 1 	Verwaltung: –	Statusgeber: ✓	Gruppen: Führung,	20.03.19 Login: 15.03.19
	Alarmierungen:	Statusplaner: ✓	Führungskräfte	
	Mitteilungen:	Geofence: ✓	Quali: C, AGT, GF	
	Termine:	Fahrzeuge: –	Pager:	
	Reporting:	Namen im Monitor: –	Teiln.:	

Sobald die Dauer, bis eine Qualifikation abläuft weniger als 30 Tage beträgt, wird diese in der Übersicht Rot dargestellt.

Gruppenführer 1 	Verwaltung: –	Statusgeber: ✓	Gruppen: Führung,	20.03.19 Login: 15.03.19
	Alarmierungen:	Statusplaner: ✓	Führungskräfte	
	Mitteilungen:	Geofence: ✓	Quali: C, AGT, GF	
	Termine:	Fahrzeuge: –	Pager:	
	Reporting:	Namen im Monitor: –	Teiln.:	

Nutzereinstellungen zur Qualifikation durch den Nutzer selber

9) Wie anfangs beschrieben können Nutzer ihre Qualifikationen, sofern sie dazu berechtigt sind auch selbst verwalten.

Hierzu gehen Sie in die persönlichen Einstellungen (Namenskürzel oben Rechts)

Speichern


?

LOGINEINHEITENE-MAIL-ADRESSEN PUSH-BENACHRICHTIGUNG RUFNUMMERNDEBUG


Sie können für jede Einheit eine eigene Abkürzung vergeben. Diese ist im Menü als Kennzeichnung der aktiven Einheit sichtbar. Wählen Sie für Benachrichtigungen außerdem eine E-Mail-Adresse aus und verwalten Sie die gültigen Qualifikationen.

Name	Abkürzung	E-Mail-Benachrichtigung	Qualifikationen	Aktionen
Feuerwehr Bieberfelde - Löschzug 4 (Innenstadt)			C, AGT (bis 29.03.2019), GF	


11) Ein Klick auf den Button unter **Aktionen** bringt für die jeweilige Einheit die Möglichkeit, das Menü für Qualifikationen zu öffnen. Die Qualifikationen können Sie unter Qualifikationen verwalten. Wenn Sie in mehreren Einheiten tätig sind, können Sie mit **Eckdaten** sprechende Abürzungen zur jeweiligen Einheit hinterlegen.



12) Hier kann der Nutzer seine eigenen Qualifikationseinstellungen vornehmen.



13) Der Zeitraum kann nun entsprechend der Vorgaben eingestellt werden. Ist das Datum über den vorgegebenen Zeitraum hinaus eingestellt, so wird dies in der Eingabemaske angezeigt.



Verwandte Artikel

- [Android - Qualifikationen bearbeiten / Einheitenverwaltung](#)
- [Monitor "Direktionsdienst / Einsatzleiter vom Dienst"](#)
- [Qualifikationen dynamisch verwalten](#)