Einsatzmittelalarmierung über Drittsysteme

Einleitung

Die Fahrzeugbezogene Alarmierung über die Einsatzmittelverwaltung der Fireboard Suite ermöglicht es, zielgerichtet Einsatzkräfte über die DIVERA 24/7 App und den Alarmmonitor über neue Einsatzaufträge zu benachrichtigen.

Voraussetzung ist Fireboard ab Version 2.17.1 und das Modul Einsatzführung

Vollständige Dokumentation im Fireboard-Handbuch

- Kapitel 3.2.3 Einsatzmittel, Seite 53
- Kapitel 3.3.3.6 Einsatzmittelalarmierung über Drittsysteme

Download: https://login.fireboard.net/files/handbuecher/Handbuch_Fireboard_Portal.pdf

Konfiguration und Nutzung der Einsatzmittelalarmierung


Aktivierung der Schnittstelle "Einsatzmittelalarmierung über Drittsysteme"

Im Fireboard Portal unter Schnittstellen > Einsatzmittelalarmierung über Drittsysteme wird DIVERA 24/7 als Drittsystem hinterlegt.

Über den Button "DIVERA 24/7-Organisation hinzufügen" können mehrere Accounts / Einheiten hinterlegt werden.

Dabei ist zu beachten:

1. Eindeutigen Namen verwenden
2. API-Key aus dem jeweiligen DIVERA 24/7-Accunt hinterlegen
3. Sofern es sich um eine On Premise- oder Managed-Lösung handelt, wird die URL des eigenen Systems hinterlegt




Verknüpfung der Einsatzmittel mit der DIVERA 24/7-Organisation

Im Fireboard Portal werden unter Arbeitsplatzkonfiguration > Einsatzmittel nun die einzelnen Einsatzmittel mit der hinterlegten Organisation verknüpft.

Zur Weiterverarbeitung der Alarmierung wird zudem eingestellt:


Typ: Gruppe/Einheit oder Fahrzeuge

RIC: Kennung bzw. RIC-Bezeichnung zur zielgerichteten Zuordnung in der DIVERA 24/7-Verwaltung




Vorbereitung in der Fireboard Suite

Um die zuvor eingestellten Einstellungen in der Fireboard Suite zu aktivieren, ist unter Konfiguration zunächst die Synchronisation mit dem Portal erforderlich.



Alarmierung auslösen in der Fireboard Suite

Nun können in der Einsatzmittelverwaltung die zuvor mit der DIVERA 24 /7-Organisation verknüpften Einsatzmittel über die Aktion "+" zum laufenden Einsatz hinzugefügt werden.



In der rechten Seitenleiste enthält der neue Tab "Alarmierung" ein Freitext-Eingabefeld und den Button, um über DIVERA 24/7 zu alarmieren.

Bei DIVERA 24/7 wird daraufhin der API-Endpunkt api/alarm aufgerufen.

Folgende Informationen werden übergeben:

Stichwort: Alarmierung aus Fireboard


Meldung: gemäß Alarmierungstext


RIC: Gemäß Einsatzmittel

Die Alarmdatenverarbeitung bei DIVERA 24/7 erfolgt gemäß den üblichen API-Einstellungen und der RIC-Zuweisung.

Über die RIC-Zuweisung ist die Adressierung bspw. wie folgt möglich:

- Gesamte Einheit (RIC an Standardempfänger binden)
- Bestimmte Gruppe / Person
- Alarmvorlage, z.B. um gezielt nach Fahrzeugbesatzung oder Status zu filtern





Verwandte Artikel

- rescueTABLET
- Newsletter 2026
- Einsatzmittelalarmierung über Drittsysteme
- Monitor-App – Download
- Schnittstelle zur Alarmdaten- und Statusübernahme