Alarmparser (Texterkennung für SMS/SDS/JSON)

- Wie funktioniert die Texterkennung?
- Jetzt testen!
- Texterkennung über die API
  - Bestimmte API Aufrufe nicht auswerten
  - Beispielaufruf mit abweichender Texterkennung
- Existierende Vorlagen
- Leitstelle nicht vorhanden?
- Verwandte Artikel

Das neue Modul „Alarmparser“ als Erweiterung der Web-Schnittstelle ermöglicht die flexible Auswertung von SMS- und SDS-Texten. Beispielsweise in Kombination mit dem SMS-Inbound oder über TETRAControl.

Wie funktioniert die Texterkennung?

Zusammenhänge Zeichenketten wie „FEUER2 / Hauptstraße 27c / Feuer in der Wohnung / EM: 1-ELW1-, 1-HLF20-1, 1-LF-KATS-1” werden über Suchmuster automatisch in ihre Einzelteile zerlegt.

Die gefundenen Informationen werden daraufhin den passenden Feldern (Einsatznummer, Stichwort, Adresse und Koordinaten, Meldung, Priorität /Sonderrechte, alarmierte Einheiten/Gruppen/Personen, Einsatzmittel) der Alarmierung oder Mitteilung in DIVERA 24/7 zugeordnet.

Neben individuellen Separatoren kann der Alarmparser verschiedene Formatierungs-Varianten berücksichtigen. Der Parser erkennt alarmierte Fahrzeuge und Gruppen nach ihrer Alarmierungs-RIC und findet angelegte Alarmvorlagen gemäß der Suchwörter.

Jetzt testen!

Das Modul kann von allen Kunden mit DIVERA 24/7 ALARM und PRO unter „Verwaltung > Konto > Version“ aktiviert werden.

> **Bereits laufender Test**
>
> Wenn Ihre Einheit sich bereits in einem laufendem Test befindet, kontaktieren Sie unseren Support zur Freischaltung.

Sobald der Test aktiv ist, finden Sie unter Einstellungen > Schnittstellen > API folgende Optionen:

- Texterkennung bei Alarmierungen über api/alarm (Tab Alarmierungen)
- Texterkennung bei Alarmierungen über SMS-Inbound (Tab Alarmierungen)
- Texterkennung bei Mitteilungen über api/news (Tab Mitteilungen)



Texterkennung über die API

Nach Auswahl einer Vorlage wirkt sich die Texterkennung sofort und automatisch auf **alle** über die Schnittstelle eingehenden Alarmierungen /Mitteilungen/SMS aus.

Bestimmte API Aufrufe nicht auswerten

Wenn für bestimmte Aufrufe der Schnittstelle die Texterkennung nicht angewendet werden soll, geben Sie den GET-Parameter *parser=0* mit.

```
https://www.divera247.com/api/alarm?text=INHALT_DER_SDS/SMS&accesskey=ALARM_ACCESSKEY&parser=0
```

Beispielaufruf mit abweichender Texterkennung

Alternativ kann die Art der Texterkennung auch über den GET-Parameter *parser-pattern=VORLAGEN_ID* gesteuert werden.

```
https://www.divera247.com/api/alarm?text=INHALT_DER_SDS/SMS&accesskey=ALARM_ACCESSKEY&parser-pattern=83
```

Existierende Vorlagen

ID	Vorlage	Format
70	Coburg	SDS
71	Erding	SDS
74	Wetteraukreis	SDS
78	Groß-Gerau	SDS
82	LVS Display	LVS Display
83	Westerwaldkreis	API
84	Nord-Ost Brandenburg	SMS
86	Traunstein	SMS
88	Hannover	API
89	Göppingen	SMS
91	Rosenheim	SMS
95	Schaumburg-Nienburg	API
96	Bamberg	SMS
97	Main-Kinzig-Kreis	API
99	Oberland	SMS
107	Ost-Württemberg	SDS
112	Schaffhausen	SMS
118	Marburg	SDS
120	Aachen	SMS
122	Wupper	API
128	MoKoS SMSNAV	SMS
129	Karlsruhe	SMS
133	Bochum	API
139	Würzburg	API
140	Wiesbaden	API
148	Essen DME	API

Leitstelle nicht vorhanden?

Kontaktieren Sie das Support-Team. Wir helfen gerne dabei, Ihre Alarmierungen mit der geeigneten Vorlage auszuwerten.

Verwandte Artikel

- Alarmparser (Texterkennung für SMS/SDS/JSON)
- SMS-Inbound App (nur Android)
- Einrichtung von SMS/TTS-Versand in PRO-Einheit
- Wie lade ich mein Guthaben auf?
- SMS Alarmierung bei bestimmten Stichwörtern