

iOS - Statusplaner



Bitte beachten:

Ob der Statusplaner verfügbar ist oder nicht liegt auch bei den Einstellungen des Administrators. Sollte der Statusplaner nicht mehr sichtbar sein, ist es durchaus denkbar, dass dies durch eine Rechtevergabe des Administrators verursacht wurde. Bitte bei fehlendem Statusplaner daher erst einmal beim Administrator nachfragen, ob dort etwas verändert wurde.

Status setzen mittels Statusplaner:


Mithilfe des Statusplaner können sich wiederholende Ereignisse oder Termine (beispielsweise die Abwesenheit während der Arbeit) im Statusplaner eingetragen werden. Während dieser Zeit wird ein vorher definierter Status eingestellt, welcher am Ende des Ereignis wieder zurückgesetzt werden kann.

Um ein neues Ereignis im Statusplaner zu setzen gehen Sie auf das + *Symbol* im Rechts unteren Bereich der App. Ein neues Fenster öffnet sich und ermöglicht weitere Einstellungen zum Ereignis.

The screenshot shows the 'Arbeit' (Work) status configuration screen in the iOS Status Planner app. The top status bar shows the time 10:09 and signal indicators. The app header has three buttons: 'Zurück' (Back), 'Arbeit' (Work), and 'Fertig' (Done). The main content area lists various settings for the 'Arbeit' status:

- Arbeit**: The selected status.
- Ganztägig**: A toggle switch that is currently turned off.
- Beginnt**: 19.08.19, 07:00
- Endet**: 19.08.19, 16:00
- Wiederholen**: Niemals >
- Während**: nicht einsatzbereit >
- Status-Notiz**: (Empty text field)
- Danach**: Test Status Rücksetzen >
- Priorität**: A toggle switch that is currently turned off.
- Deaktiviert Geofence**: A toggle switch that is currently turned off.

The bottom navigation bar contains five icons with labels: 'LZ 1' (Home), 'Meldungen' (Notifications), 'Monitor', 'Status' (selected), and 'Einstellungen' (Settings).



Achtung:

Wenn Sie eine Terminserie machen möchten (Beispielsweise Jeden Tag von 7 bis 16 Uhr) bis zu einem Enddatum, dann geben Sie nicht im Feld *Endet* das Enddatum an, sondern arbeiten Sie mit dem Punkt *Wiederholen*.

Hier kann sowohl die Häufigkeit der Terminserie angegeben werden, sowie die Tage, an denen das Ereignis stattfinden soll (z.B. nur Wochentags).

Daraufhin erscheint im Einstellungsfenster für den Termin die Option, wann diese Terminserie beendet werden soll.

10:11

< Zurück

Arbeit

Fertig

Arbeit

Ganztägig

Beginnt

19.08.19, 07:00

Endet

19.08.19, 16:00

Wiederholen

Wöchentlich >

Beenden

24.12.19 >

Während

Wache >

Status-Notiz

Danach

5 Minuten >

Priorität

Deaktiviert Geofence


LZ 1

Meldungen

Monitor

Status

Einstellungen



Nach Korrekter Eingabe des Termins im Statusplaner wird dieser entsprechend in der Tagesansicht angezeigt. Pro Tag können beliebig viele Termine gesetzt werden, beispielsweise nach einem Stundenplan für einen Schulsanitätsdienst oder eine Verfügbarkeit vor und nach einer Mittagspause.



Hinweis:

Sofern die Terminserie richtig eingetragen wurde, ist an Samstagen (sofern abgewählt) kein Termin zu sehen. Sollten Sie dennoch einen Termin an besagtem Tag sehen, so überprüfen Sie einmal die Einstellungen, ob eine korrekte Terminserie erstellt wurde, und kein Einzeltermin über mehrere Tage erstellt wurde, welcher entsprechend den Terminserieneinstellungen wiederholt wird und somit fälschlicherweise weit über das gewünschte Ereignis hinaus geht.

10:12



uell Verlauf **Planer** Fahrzeuge

M	D	M	D	F	S	S
19	20	21	22	23	24	25

Montag, 19. August 2019

07:00 Arbeit
16:00 Während: Wache – Danach: 5 Minuten

Heute



LZ 1



Meldungen



Monitor



Status



Einstellungen

10:12



uell Verlauf **Planer** Fahrzeuge

M	D	M	D	F	S	S
19	20	21	22	23	24	25

Samstag, 24. August 2019

Heute



LZ 1



Meldungen



Monitor



Status



Einstellungen